

Le impostazioni wireless di questo dispositivo come access point.

Nome rete wireless (SSID):	Soggiorno	Soggiorno 5G
Password wireless (chiave):	Ilpotedellaluce2019\$	Ilpotedellaluce2019\$

Andare su Configurazione->Configurazione wireless per modificarla. È necessario riconnettere il computer utilizzando la nuova impostazione, quindi tornare in questa pagina.

NETGEAR consiglia di utilizzare delle impostazioni wireless diverse da una rete wireless esistente per evitare interferenze, oppure di disattivare o spegnere il segnale wireless sul router esistente.

Per aggiungere il router alla rete nella modalità Access Point:"

Collegare un'estremità del cavo Ethernet alla porta Internet del router e l'altra estremità alla porta LAN del router esistente.

Scegliere le impostazioni per l'indirizzo IP su questo access point

- Ottieni dinamicamente dal router esistente
- Abilita le impostazioni IP fisse su questo dispositivo (scelta non consigliata)

Indirizzo IP	192	.	168	.	1	.	3
Subnet mask IP	255	.	255	.	255	.	0
Indirizzo IP gateway	192	.	168	.	1	.	1
DNS primario	8	.	8	.	8	.	8
DNS secondario	8	.	8	.	4	.	4

Nota: dopo aver fatto clic su Applica, il dispositivo passerà al nuovo indirizzo IP assegnato dal router esistente, pertanto questa pagina Web potrebbe non essere disponibile. Chiudere e avviare nuovamente il browser Web su <http://www.routerlogin.net/>.



Rete Locale

⊖ nascondi opzioni avanzate

Informazioni globali

Indirizzi IPv4 dei dispositivi locali

192.168.1.1

Sottorete della rete locale

255.255.255.0

Ripristina impostazioni iniziali

 **Reset Configuration**

Stato IPv6

abilitato

Indirizzi IPv6 dei dispositivi locali

IPv6 non assegnato

Chiudi



Rete Locale

⊖ nascondi opzioni avanzate

Server DHCP



Indirizzi di rete

192.168.1.0

Inizio range DHCP

192.168.1.100

Fine range DHCP

192.168.1.200

Lease time

21600s

Server DNS

192.168.1.1

Chiudi

Consumo limitato di dati



L'opzione "Consumo limitato di dati" consente alle app presenti su iPhone di ridurre l'utilizzo dei dati di rete.

INDIRIZZO IPV4

Configura IP

Automatico >

Indirizzo IP

169.254.217.214

Maschera sottorete

255.255.0.0

Router

[Rinnova assegnazione](#)

DNS

Configura DNS

Manuale >

PROXY HTTP

Configura proxy

Nessuno >